

Tutorial para configurar Outlook 2003


Arrancamos el OUTLOOK 2003 desde INICIO > PROGRAMAS > MICROSOFT OFFICE > OUTLOOK 2003




Si es la primera vez que lo abrimos nos aparecerá un asistente. Si no es la primera vez tenemos que ir a el menu HERRAMIENTAS > CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO. Nos aparece la pantalla inicial. Pulsamos el botón "Siguiente".



Nos pregunta si deseamos configurar una cuenta de correo electrónico. Seleccionamos "Sí" y pulsamos en "Siguiete".



Ahora nos pregunta el tipo de seridor que vamos a utilizar. En nuestro caso podremos seleccionar POP3 o IMAP. Para esta vez usaremos IMAP, ya que realiza la misma función que el protocolo POP3 pero es más eficiente, rápido y no satura el servidor de correo. Otra ventaja es que usted dispondrá de una copia de sus correos en el servidor y podrá consultarnos alternativamente desde el servicio webmail. Seleccionaremos esta opción y le damos a "Siguiete".



En la siguiente ventana debemos rellenar todos los campos:

- Su nombre Este nombre se mostrará a los destinatarios del correo. Por ejemplo: Info
- Dirección de correo electrónico Nos pide el correo que se mostrará al destinatario para contestar los correos.
- Servidor de correo entrante Se trata del servidor IMAP. Sería imap.sudominio.com
- Servidor de corre saliente Se trata del servidor SMTP. Sería smtp.sudominio.com

En Nombre de usuario y en Contraseña tiene que introducir los datos de usuario que tiene asignados para dicha cuenta. Por si no se acuerda de esos datos, le aparecen en el panel de control de su alojamiento, en el apartado de Gestión de las cuentas de correo de su alojamiento. En ese apartado del panel le aparece el nombre de usuario (normalmente acabado en un numero, por ejemplo 01) y la contraseña de cada cuenta de correo.

Si hubieramos elejido servidor POP3 en vez de IMAP los parámetros que hemos añadido ahora serían exactamente los mismos.

Después de completar todos los campos y antes de seguir adelante deberíamos de hacer click en el botón "Mas configuraciones..."


Configuración de correo electrónico de Internet (IMAP)

Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.



Información sobre el usuario	Configuración del servidor
Su nombre: <input type="text" value="Info"/>	servidor de correo entrante (IMAP): <input type="text" value="imap.sudominio.com"/>
Dirección de correo electrónico: <input type="text" value="info@sudominio.com"/>	servidor de correo saliente (SMTP): <input type="text" value="smtp.sudominio.com"/>
Información de inicio de sesión	
Nombre de usuario: <input type="text" value="su_usuario"/>	
Contraseña: <input type="password" value="*****"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Recordar contraseña	
<input type="checkbox"/> Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)	<input type="button" value="Más configuraciones..."/>
<input type="button" value=" < Atrás"/> <input type="button" value=" Siguiente >"/> <input type="button" value=" Cancelar"/>	

Es muy importante acceder a la siguiente pestaña Servidor de salida y configurarlo como aparece abajo. Seleccionamos Mi servidor de salida requiere autenticación y Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada. Porque nuestros servidores de salida (SMTP) necesita introducir nombre de usuario y contraseña (autenticación). Que para todos los casos son el mismo nombre de usuario y contraseña que el del correo de entrada (IMAP). Aceptamos y "Siguiente".



Nos aparece una pantalla que nos indica que ya esta configurada la cuenta de correo y ya podemos enviar y recibir.

